

お気軽図書館7

Windows10からWindows11へのデータ移行



★必要なもの★

- お気軽図書館7インストール媒体
 - ※DVD版を購入したお客様は購入時のDVDをご用意ください。
 - ※ダウンロード版を購入したお客様はダウンロードしたファイルをご用意ください。
- データ移行時に使用する記録メディア（DVDまたはUSB等）
- 導入時に使用したライセンスキー
- Microsoftofficeのbit数
 - 確認方法：ExcelやWordを開き、ファイル＞アカウント＞バージョン情報
 - 例：Microsoftoffice®Excel®20xx MSO(xx.x.xxxxx.xxxxx) 32ビットまたは64ビット

※この手順書はMicrosoftoffice AccessまたはMicrosoftAccessRuntimeがインストールされている前提の手順書です。

注意1. この手順書はお気軽図書館7バージョン7.0.2以降用です。

バージョン7.01以前のお客様は、ホームページのお問合せからお知らせください。

注意2. 他のパソコンやダウンロードしたファイルにはセキュリティがかかっていますので、

プロパティ：


属性：読み取り専用のチェックを外す。

セキュリティ：このファイルは他のパソコンから… 許可するにチェックを入れてください。


■ Windows11の操作

●Windows11へお気軽図書館をインストールしてください。


お手持ちのインストール媒体内にある「Setup.hta」をダブルクリックして、
お気軽図書館7システムインストールガイドを展開します。




● お使いのofficeのビット数に応じて32bit版または64bitのボタンを押下してください。




- このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？
「はい」を選択してください。




- お気軽図書館7をインストールします。
「次へ」を選択してください。



- 「次へ」を選択してください。




- インストールの完了
「完了」を選択してください。



- デスクトップ上にお気軽図書館7のアイコンが出来ました。
お気軽図書館7をダブルクリックで起動します。



- お手持ちのライセンスキーを入れてください。



- お気軽図書館が起動できることを確認してください。

終了ボタンでお気軽図書館を閉じてください。


※下画像は初期画面です。



■ Windows10の操作


- Windows10のCドライブ>tosyo70>data.accdbを記録メディアに保存します。

※規定値でご使用の場合です。



■ Windows11の操作

- 保存した記録メディアをWindows11のCドライブ>tosyo70に貼り付けます。
初期のデータが存在しているのでファイルを置き換えます。



- お気軽図書館を起動して、データ移行ができたか確認して終了です。

